

Configurazione Client di Posta

INDICE

Casella di tipo *ADVANCED*

Configurazione Client di Posta

Configurazione Mozilla Thunderbird in IMAP.....	2
Configurazione Mozilla Thunderbird in POP3.....	4
Configurazione Outlook 2007 in IMAP	6
Configurazione Outlook 2007 in POP3	11

Modifica dei parametri del Client di Posta già configurato nel proprio PC

Configurazione Mozilla Thunderbird in IMAP.....	16
Configurazione Mozilla Thunderbird in POP3.....	18
Configurazione Outlook 2007 in IMAP	20
Configurazione Outlook 2007 in POP3	23


Configurazione dispositivi Android o iOS.....	26
---	----

Casella di tipo **ADVANCED**


Configurazione Client di Posta

Configurazione Mozilla Thunderbird in IMAP

1. Selezionare **Cartelle Locali** e dalla sezione **Account**, cliccare su **Email**



2. Compilare i campi come in figura e selezionare l'opzione **Ricorda Password**. Infine, cliccare su **Configurazione Manuale**



3. Compilare i campi come in figura, cliccare su **Riesame** per provare la configurazione. Infine cliccare su **Fatto**

Configura un account di posta elettronica esistente

Nome: Nome da visualizzare

Indirizzo email: Il tuo indirizzo email esistente

Password:


Ricorda password

	Nome server	Porta	SSL	Autenticazione
In entrata:	<input type="text" value="imapadv.pelconsip.aruba.it"/>	<input type="text" value="993"/>	<input type="text" value="SSL/TLS"/>	<input type="text" value="Password normale"/>
In uscita:	<input type="text" value="smtpadv.pelconsip.aruba.it"/>	<input type="text" value="465"/>	<input type="text" value="SSL/TLS"/>	<input type="text" value="Password normale"/>


Nome utente: In entrata: In uscita:

Configurazione Mozilla Thunderbird in POP3

1. Selezionare **Cartelle Locali** e dalla sezione **Account**, cliccare su **Email**



2. Compilare i campi come in figura e selezionare l'opzione **Ricorda Password**. Infine, cliccare su **Configurazione Manuale**



3. Compilare i campi come in figura, cliccare su **Riesame** per provare la configurazione. Infine cliccare su **Fatto**

Configura un account di posta elettronica esistente




Nome: Nome da visualizzare
Indirizzo email: Il tuo indirizzo email esistente
Password:
 Ricorda password


	Nome server	Porta	SSL	Autenticazione	
In entrata:	<input type="text" value="POP3"/>	<input type="text" value="pop3adv.pelconsip.aruba.it"/>	<input type="text" value="995"/>	<input type="text" value="SSL/TLS"/>	<input type="text" value="Password normale"/>
In uscita:	<input type="text" value="SMTP"/>	<input type="text" value="smtpadv.pelconsip.aruba.it"/>	<input type="text" value="465"/>	<input type="text" value="SSL/TLS"/>	<input type="text" value="Password normale"/>
Nome utente:	In entrata: <input type="text" value="mario.rossi"/>		In uscita: <input type="text" value="mario.rossi"/>		

Configurazione Outlook 2007 in IMAP


1. Dal menù **Strumenti** selezionare **Impostazioni account**



2. Selezionare **Nuovo**



3. Selezionare **Microsoft Exchange, POP3, IMAP o HTTP**. Cliccare su **Avanti**



4. Selezionare **Configura manualmente le impostazioni del server o tipi di server aggiuntivi** e cliccare su **Avanti**

Aggiunta nuovo account di posta elettronica

Configurazione automatica account

Nome:
Esempio: Raffaella Bonaldi

Indirizzo di posta elettronica:
Esempio: bonaldi@contoso.com

Password:

Conferma password:
Digitare la password fornita dal provider di servizi Internet.

Configura manualmente le impostazioni del server o tipi di server aggiuntivi

< Indietro **Avanti >** Annulla

5. Selezionare **Posta elettronica Internet**

Aggiunta nuovo account di posta elettronica

Scegliere il servizio di posta elettronica

Posta elettronica Internet
 Connetti al server POP, IMAP o HTTP per inviare e ricevere messaggi di posta elettronica.

Microsoft Exchange
 Connetti a Microsoft Exchange per accedere alla posta elettronica, al calendario, ai contatti, ai fax e ai messaggi vocali.

Altro
 Connetti a uno dei tipi di server indicati di seguito.

Servizio Outlook Mobile (SMS)

< Indietro **Avanti >** Annulla

6. Selezionare come **Tipo account: IMAP** e compilare i campi come in figura. Infine cliccare su **Altre impostazioni**

Aggiunta nuovo account di posta elettronica

Impostazioni posta elettronica Internet
 Tutte le seguenti impostazioni sono necessarie per il funzionamento dell'account di posta elettronica.

Informazioni utente

Nome: Mario Rossi

Indirizzo posta elettronica: mario.rossi@regione.sicilia.it

Informazioni server

Tipo account: IMAP

Server posta in arrivo: imapadv.pelconsip.aruba.it

Server posta in uscita (SMTP): smtpadv.pelconsip.aruba.it

Informazioni accesso

Nome utente: mario.rossi@regione.sicilia.it

Password: *****

Memorizza password

Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)

Prova impostazioni account


Dopo aver immesso le informazioni richieste, è consigliabile provare l'account scegliendo il pulsante in basso. È necessaria la connessione di rete.

Prova impostazioni account ...

Altre impostazioni ...


< Indietro **Avanti >** Annulla

7. Selezionare il tab **Server della posta in uscita**, inserire il check su **Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione** e selezionare **Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo**




8. Selezionare **Impostazioni avanzate**, inserire i seguenti parametri e cliccare su **Ok**
 - a. Server posta in arrivo (IMAP)
 - i. Porta → 993
 - ii. Crittografia → SSL
 - b. Server posta in uscita (SMTP)
 - i. Porta → 465
 - ii. Crittografia → SSL

Nota Bene – Qualora dopo aver scritto la porta non si riuscisse ad inserire il tipo crittografia come SSL, provare ad inserire prima il tipo crittografia e poi modificare la porta.




9. Cliccare su **Fine**




Configurazione Outlook 2007 in POP3


1. Dal menù **Strumenti** selezionare **Impostazioni account**



2. Selezionare **Nuovo**



3. Selezionare **Microsoft Exchange, POP3, IMAP o HTTP**. Cliccare su **Avanti**



4. Selezionare **Configura manualmente le impostazioni del server o tipi di server aggiuntivi** e cliccare su **Avanti**

Aggiunta nuovo account di posta elettronica

Configurazione automatica account

Nome:
Esempio: Raffaella Bonaldi

Indirizzo di posta elettronica:
Esempio: bonaldi@contoso.com

Password:

Conferma password:
Digitare la password fornita dal provider di servizi Internet.

Configura manualmente le impostazioni del server o tipi di server aggiuntivi

< Indietro **Avanti >** Annulla

5. Selezionare **Posta elettronica Internet**

Aggiunta nuovo account di posta elettronica

Scegliere il servizio di posta elettronica

Posta elettronica Internet
 Connetti al server POP, IMAP o HTTP per inviare e ricevere messaggi di posta elettronica.

Microsoft Exchange
 Connetti a Microsoft Exchange per accedere alla posta elettronica, al calendario, ai contatti, ai fax e ai messaggi vocali.

Altro
 Connetti a uno dei tipi di server indicati di seguito.

Servizio Outlook Mobile (SMS)

< Indietro Avanti > Annulla

6. Selezionare come **Tipo account: POP3** e compilare i campi come in figura. Infine cliccare su **Altre impostazioni**

Aggiunta nuovo account di posta elettronica

Impostazioni posta elettronica Internet
 Tutte le seguenti impostazioni sono necessarie per il funzionamento dell'account di posta elettronica.

Informazioni utente

Nome: Mario Rossi

Indirizzo posta elettronica: mario.rossi@regione.sicilia.it

Informazioni server

Tipo account: POP3

Server posta in arrivo: pop3adv.pelconsip.aruba.it

Server posta in uscita (SMTP): smtpadv.pelconsip.aruba.it

Informazioni accesso

Nome utente: mario.rossi@regione.sicilia.it

Password: *****

Memorizza password

Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)

Prova impostazioni account


Dopo aver immesso le informazioni richieste, è consigliabile provare l'account scegliendo il pulsante in basso. È necessaria la connessione di rete.

Prova impostazioni account ...

Altre impostazioni ...


< Indietro Avanti > Annulla

7. Selezionare il tab **Server della posta in uscita**, inserire il check su **Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione** e selezionare **Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo**




8. Selezionare **Impostazioni avanzate**, inserire i seguenti parametri e cliccare su **Ok**
 - a. Server posta in arrivo (POP3)
 - i. Porta → 995
 - ii. Crittografia → SSL
 - b. Server posta in uscita (SMTP)
 - i. Porta → 465
 - ii. Crittografia → SSL

Nota Bene – Qualora dopo aver scritto la porta non si riuscisse ad inserire il tipo crittografia come SSL, provare ad inserire prima il tipo crittografia e poi modificare la porta.




9. Cliccare su **Fine**




Modifica dei parametri del Client di Posta già configurato nel proprio PC

Configurazione Mozilla Thunderbird in IMAP


1. Selezionare l'account di posta già configurato su Thunderbird




2. Selezionare **Impostazioni account**



3. Dal menù di sinistra selezionare **Impostazioni server**. Compilare le due sezioni **Impostazioni server** e **Impostazioni di sicurezza** come in figura



4. Dal menù di sinistra selezionare **Server in uscita (SMTP)**, cliccare su **Modifica**



5. Compilare le due sezioni **Impostazioni** e **Sicurezza e autenticazione** come in figura. Cliccare su **OK**


The 'Server SMTP' dialog box is shown with the following fields and options:

- Impostazioni**
 - Descrizione:
 - Nome server:
 - Porta: Predefinito: 465
- Sicurezza e autenticazione**
 - Sicurezza della connessione: ▼
 - Metodo di autenticazione: ▼
 - Nome utente:


Buttons:

Configurazione Mozilla Thunderbird in POP3


1. Selezionare l'account di posta già configurato su Thunderbird




2. Selezionare **Impostazioni account**



3. Dal menù di sinistra selezionare **Impostazioni server**. Compilare le due sezioni **Impostazioni server** e **Impostazioni di sicurezza** come in figura



4. Dal menù di sinistra selezionare **Server in uscita (SMTP)**, cliccare su **Modifica**



5. Compilare le due sezioni **Impostazioni** e **Sicurezza e autenticazione** come in figura. Cliccare su **OK**

Server SMTP

Impostazioni

Descrizione:

Nome server:

porta: Predefinito: 465

Sicurezza e autenticazione


Sicurezza della connessione:

Metodo di autenticazione:


Nome utente:

Configurazione Outlook 2007 in IMAP

1. Dal menù **Strumenti** selezionare **Impostazioni account**



2. Selezionare l'account di posta già configurato su Outlook e cliccare su **Cambia**



3. Modificare i parametri come in figura. Cliccare su **Altre Impostazioni**

Aggiunta nuovo account di posta elettronica

Impostazioni posta elettronica Internet
Tutte le seguenti impostazioni sono necessarie per il funzionamento dell'account di posta elettronica.

Informazioni utente

Nome:

Indirizzo posta elettronica:

Informazioni server

Tipo account:

Server posta in arrivo:

Server posta in uscita (SMTP):

Informazioni accesso

Nome utente:

Password:

Memorizza password

Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)

Prova impostazioni account

Dopo aver immesso le informazioni richieste, è consigliabile provare l'account scegliendo il pulsante in basso. È necessaria la connessione di rete.

< Indietro

4. Selezionare il Tab **Server della posta in uscita** e mettere il check su **Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione e Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo**

Aggiunta nuovo account di posta elettronica

Impostazioni posta elettronica Internet

Generale | **Server della posta in uscita** | Connessione | Impostazioni avanzate | Cartelle

Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione

Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo

Accedi con


Nome utente:

Password:


Memorizza password

Richiedi autenticazione password di protezione (SPA)

5. Selezionare il Tab **Impostazioni avanzate** e configurare la sezione **Numeri porte server** come in figura, inserendo il numero delle porte ed il certificato SSL. Cliccare su **OK**




6. Cliccare su **Fine**




Configurazione Outlook 2007 in POP3

1. Dal menù **Strumenti** selezionare **Impostazioni account**



2. Selezionare l'account di posta già configurato su Outlook e cliccare su **Cambia**



3. Modificare i parametri come in figura. Cliccare su **Altre Impostazioni**

Impostazioni posta elettronica Internet

Tutte le seguenti impostazioni sono necessarie per il funzionamento dell'account di posta elettronica.



Informazioni utente		Prova impostazioni account Dopo aver immesso le informazioni richieste, è consigliabile provare l'account scegliendo il pulsante in basso. È necessaria la connessione di rete.
Nome:	<input type="text" value="Mario Rossi"/>	
Indirizzo posta elettronica:	<input type="text" value="mario.rossi@regione.sicilia.it"/>	<input type="button" value="Prova impostazioni account ..."/>
Informazioni server		
Tipo account:	<input type="text" value="POP3"/>	<input type="button" value="Altre impostazioni ..."/>
Server posta in arrivo:	<input type="text" value="pop3adv.pelconsip.aruba.it"/>	
Server posta in uscita (SMTP):	<input type="text" value="smtpadv.pelconsip.aruba.it"/>	
Informazioni accesso		
Nome utente:	<input type="text" value="mario.rossi@regione.sicilia.it"/>	
Password:	<input type="password" value="*****"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Memorizza password		
<input type="checkbox"/> Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)		
		<input type="button" value="Avanti >"/> <input type="button" value="Annulla"/>

4. Selezionare il Tab **Server della posta in uscita** e mettere il check su **Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione** e **Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo**

Impostazioni posta elettronica Internet

Server della posta in uscita | Connessione | Impostazioni avanzate

Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione

Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo

Accedi con


Nome utente:

Password:


Memorizza password

Richiedi autenticazione password di protezione (SPA)

5. Selezionare il Tab **Impostazioni avanzate** e configurare la sezione **Numeri porte server** come in figura, inserendo il numero delle porte ed il certificato SSL. Cliccare su **OK**





6. Cliccare su **Fine**



Configurazione dispositivi Android o iOS

1. Dal proprio dispositivo mobile, cliccare sul pulsante **Impostazioni**, aprire l'app Mail e cliccare su **Account - Aggiungi account - Altro**, di seguito le immagini esplicative per entrambi i sistemi Android e iOS:



2. Digitare l'account di posta elettronica (indicando anche il nome del dominio) e premere su **Avanti**



3. Selezionare **Account IMAP** ed inserire i seguenti parametri:

- **Server IMAP:** imapadv.pelconsip.aruba.it
- **Porta:** 993
- **Tipo di sicurezza:** SSL/TLS
- **Nome utente:** l'account di posta elettronica (indicando anche il nome del dominio)
- **Password:** dell'account di posta elettronica
- **Server SMTP:** smtpadv.pelconsip.aruba.it
- **Porta:** 465
- **Tipo di sicurezza:** SSL/TLS
- **Nome utente:** l'account di posta elettronica (indicando anche il nome del dominio)
- **Password:** dell'account di posta elettronica

di seguito una immagine esplicativa per entrambi i sistemi Android e iOS:

Android

Impostazione account

Server
imapadv.pelconsip.aruba.it

Porta
993

Tipo di sicurezza SSL/TLS >

Prefisso percorso IMAP

Server SMTP
smtpadv.pelconsip.aruba.it

Porta
465

Richiedi accesso

Nome utente

Password

Indietro Avanti

iOS

16:50

Annulla Account Avanti

SERVER POSTA IN ARRIVO

Nome host imapadv.pelconsip.aruba.it

Nome utente

Password

SERVER POSTA IN USCITA

Nome host smtpadv.pelconsip.aruba.it

Nome utente

Password