

# ***Configurazione Client di Posta***

## **INDICE**

### ***Casella di Tipo BASIC/STANDARD***

#### Configurazione Client di Posta

Configurazione Mozilla Thunderbird in IMAP.....	2
Configurazione Mozilla Thunderbird in POP3.....	4
Configurazione Outlook 2007 in IMAP .....	6
Configurazione Outlook 2007 in POP3 .....	11

#### Modifica dei parametri del Client di Posta già configurato nel proprio PC

Configurazione Mozilla Thunderbird in IMAP.....	16
Configurazione Mozilla Thunderbird in POP3.....	18
Configurazione Outlook 2007 in IMAP .....	20
Configurazione Outlook 2007 in POP3 .....	23


Configurazione dispositivi Android o iOS.....	26
---	----

## Casella di Tipo BASIC/STANDARD


### Configurazione Client di Posta

### Configurazione Mozilla Thunderbird in IMAP

1. Selezionare **Cartelle Locali** e dalla sezione **Account**, cliccare su **Email**



2. Compilare i campi come in figura e selezionare l'opzione **Ricorda Password**. Infine, cliccare su **Configurazione Manuale**



3. Compilare i campi come in figura, cliccare su **Riesame** per provare la configurazione. Infine cliccare su **Fatto**

Configura un account di posta elettronica esistente

Nome:  Nome da visualizzare

Indirizzo email:  Il tuo indirizzo email esistente

Password:


Ricorda password

	Nome server	Porta	SSL	Autenticazione	
In entrata:	<input type="text" value="IMAP"/>	<input type="text" value="imap.pelconsip.aruba.it"/>	<input type="text" value="993"/>	<input type="text" value="SSL/TLS"/>	<input type="text" value="Password normale"/>
In uscita:	<input type="text" value="SMTP"/>	<input type="text" value="smtp.pelconsip.aruba.it"/>	<input type="text" value="465"/>	<input type="text" value="SSL/TLS"/>	<input type="text" value="Password normale"/>


Nome utente: In entrata:  In uscita:

## Configurazione Mozilla Thunderbird in POP3

1. Selezionare **Cartelle Locali** e dalla sezione **Account**, cliccare su **Email**



2. Compilare i campi come in figura e selezionare l'opzione **Ricorda Password**. Infine, cliccare su **Configurazione Manuale**



3. Compilare i campi come in figura, cliccare su **Riesame** per provare la configurazione. Infine cliccare su **Fatto**

Configura un account di posta elettronica esistente

Nome:  Nome da visualizzare

Indirizzo email:  Il tuo indirizzo email esistente


Password:

Ricorda password


	Nome server	Porta	SSL	Autenticazione
In entrata:	<input type="text" value="pop3.pelconsip.aruba.it"/>	<input type="text" value="995"/>	<input type="text" value="SSL/TLS"/>	<input type="text" value="Password normale"/>
In uscita:	<input type="text" value="smtp.pelconsip.aruba.it"/>	<input type="text" value="465"/>	<input type="text" value="SSL/TLS"/>	<input type="text" value="Password normale"/>
Nome utente:	In entrata: <input type="text" value="mario.rossi"/>	In uscita: <input type="text" value="mario.rossi"/>		

## Configurazione Outlook 2007 in IMAP


1. Dal menù **Strumenti** selezionare **Impostazioni account**




2. Selezionare **Nuovo**



3. Selezionare **Microsoft Exchange, POP3, IMAP o HTTP**. Cliccare su **Avanti**



4. Selezionare **Configura manualmente le impostazioni del server o tipi di server aggiuntivi** e cliccare su **Avanti**



5. Selezionare **Posta elettronica Internet**

Aggiunta nuovo account di posta elettronica

Scegliere il servizio di posta elettronica

**Posta elettronica Internet**  
 Connetti al server POP, IMAP o HTTP per inviare e ricevere messaggi di posta elettronica.

**Microsoft Exchange**  
 Connetti a Microsoft Exchange per accedere alla posta elettronica, al calendario, ai contatti, ai fax e ai messaggi vocali.

**Altro**  
 Connetti a uno dei tipi di server indicati di seguito.

Servizio Outlook Mobile (SMS)

< Indietro   Avanti >   Annulla

6. Selezionare come **Tipo account: IMAP** e compilare i campi come in figura. Infine cliccare su **Altre impostazioni**

Aggiunta nuovo account di posta elettronica

**Impostazioni posta elettronica Internet**  
 Tutte le seguenti impostazioni sono necessarie per il funzionamento dell'account di posta elettronica.

**Informazioni utente**  
 Nome: Mario Rossi  
 Indirizzo posta elettronica: mario.rossi@regione.sicilia.it

**Informazioni server**  
 Tipo account: IMAP  
 Server posta in arrivo: imap.pelconsip.aruba.it  
 Server posta in uscita (SMTP): smtp.pelconsip.aruba.it

**Informazioni accesso**  
 Nome utente: mario.rossi@regione.sicilia.it  
 Password: \*\*\*\*\*  
 Memorizza password

Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)

**Prova impostazioni account**  
 Dopo aver immesso le informazioni richieste, è consigliabile provare l'account scegliendo il pulsante in basso. È necessaria la connessione di rete.


Prova impostazioni account ...

Altre impostazioni ...

< Indietro   Avanti >   Annulla


7. Selezionare il tab **Server della posta in uscita**, inserire il check su **Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione** e selezionare **Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo**






8. Selezionare **Impostazioni avanzate**, inserire i seguenti parametri e cliccare su **Ok**
  - a. Server posta in arrivo (IMAP)
    - i. Porta → 993
    - ii. Crittografia → SSL
  - b. Server posta in uscita (SMTP)
    - i. Porta → 465
    - ii. Crittografia → SSL

**Nota Bene** – Qualora dopo aver scritto la porta non si riuscisse ad inserire il tipo crittografia come SSL, provare ad inserire prima il tipo crittografia e poi modificare la porta.




## 9. Cliccare su **Fine**




## Configurazione Outlook 2007 in POP3


1. Dal menù **Strumenti** selezionare **Impostazioni account**



2. Selezionare **Nuovo**



3. Selezionare **Microsoft Exchange, POP3, IMAP o HTTP**. Cliccare su **Avanti**



4. Selezionare **Configura manualmente le impostazioni del server o tipi di server aggiuntivi** e cliccare su **Avanti**

Aggiunta nuovo account di posta elettronica

**Configurazione automatica account**

Nome:   
Esempio: Raffaella Bonaldi

Indirizzo di posta elettronica:   
Esempio: bonaldi@contoso.com

Password:

Conferma password:   
Digitare la password fornita dal provider di servizi Internet.

Configura manualmente le impostazioni del server o tipi di server aggiuntivi

< Indietro   **Avanti >**   Annulla

5. Selezionare **Posta elettronica Internet**

Aggiunta nuovo account di posta elettronica

Scegliere il servizio di posta elettronica

**Posta elettronica Internet**  
 Connetti al server POP, IMAP o HTTP per inviare e ricevere messaggi di posta elettronica.

**Microsoft Exchange**  
 Connetti a Microsoft Exchange per accedere alla posta elettronica, al calendario, ai contatti, ai fax e ai messaggi vocali.

**Altro**  
 Connetti a uno dei tipi di server indicati di seguito.

Servizio Outlook Mobile (SMS)

< Indietro   Avanti >   Annulla

6. Selezionare come **Tipo account: POP3** e compilare i campi come in figura. Infine cliccare su **Altre impostazioni**

Aggiunta nuovo account di posta elettronica

**Impostazioni posta elettronica Internet**  
 Tutte le seguenti impostazioni sono necessarie per il funzionamento dell'account di posta elettronica.

**Informazioni utente**

Nome: Mario Rossi

Indirizzo posta elettronica: mario.rossi@regione.sicilia.it

**Informazioni server**

Tipo account: POP3

Server posta in arrivo: pop3.pelconsip.aruba.it

Server posta in uscita (SMTP): smtp.pelconsip.aruba.it

**Informazioni accesso**

Nome utente: mario.rossi@regione.sicilia.it

Password: \*\*\*\*\*

Memorizza password

Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)

**Prova impostazioni account**


Dopo aver immesso le informazioni richieste, è consigliabile provare l'account scegliendo il pulsante in basso. È necessaria la connessione di rete.

Prova impostazioni account ...

Altre impostazioni ...


< Indietro   Avanti >   Annulla

7. Selezionare il tab **Server della posta in uscita**, inserire il check su **Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione** e selezionare **Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo**




8. Selezionare **Impostazioni avanzate**, inserire i seguenti parametri e cliccare su **Ok**
  - a. Server posta in arrivo (POP3)
    - i. Porta → 995
    - ii. Crittografia → SSL
  - b. Server posta in uscita (SMTP)
    - i. Porta → 465
    - ii. Crittografia → SSL

**Nota Bene** – Qualora dopo aver scritto la porta non si riuscisse ad inserire il tipo crittografia come SSL, provare ad inserire prima il tipo crittografia e poi modificare la porta.



## 9. Cliccare su **Fine**




## Modifica dei parametri del Client di Posta già configurato nel proprio PC

### Configurazione Mozilla Thunderbird in IMAP


1. Selezionare l'account di posta già configurato su Thunderbird



2. Selezionare **Impostazioni account**




3. Dal menù di sinistra selezionare **Impostazioni server**. Compilare le due sezioni **Impostazioni server** e **Impostazioni di sicurezza** come in figura



4. Dal menù di sinistra selezionare **Server in uscita (SMTP)**, cliccare su **Modifica**





5. Compilare le due sezioni **Impostazioni** e **Sicurezza e autenticazione** come in figura. Cliccare su **OK**

Server SMTP

**Impostazioni**

Descrizione:

Nome server:

porta:    Predefinito: 465

**Sicurezza e autenticazione**

Sicurezza della connessione:  ▼

Metodo di autenticazione:  ▼


Nome utente:

## Configurazione Mozilla Thunderbird in POP3


1. Selezionare l'account di posta già configurato su Thunderbird




2. Selezionare **Impostazioni account**



3. Dal menù di sinistra selezionare **Impostazioni server**. Compilare le due sezioni **Impostazioni server** e **Impostazioni di sicurezza** come in figura



4. Dal menù di sinistra selezionare **Server in uscita (SMTP)**, cliccare su **Modifica**



5. Compilare le due sezioni **Impostazioni** e **Sicurezza e autenticazione** come in figura. Cliccare su **OK**

Server SMTP

**Impostazioni**

Descrizione:

Nome server:

Porta:    Predefinito: 465

**Sicurezza e autenticazione**


Sicurezza della connessione:  ▼

Metodo di autenticazione:  ▼


Nome utente:

## Configurazione Outlook 2007 in IMAP

1. Dal menù **Strumenti** selezionare **Impostazioni account**



2. Selezionare l'account di posta già configurato su Outlook e cliccare su **Cambia**



3. Modificare i parametri come in figura. Cliccare su **Altre Impostazioni**

Aggiunta nuovo account di posta elettronica

### Impostazioni posta elettronica Internet

Tutte le seguenti impostazioni sono necessarie per il funzionamento dell'account di posta elettronica.

**Informazioni utente**

Nome:

Indirizzo posta elettronica:

**Informazioni server**

Tipo account:

Server posta in arrivo:

Server posta in uscita (SMTP):

**Informazioni accesso**

Nome utente:

Password:

Memorizza password

Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)

**Prova impostazioni account**

Dopo aver immesso le informazioni richieste, è consigliabile provare l'account scegliendo il pulsante in basso. È necessaria la connessione di rete.

4. Selezionare il Tab **Server della posta in uscita** e mettere il check su **Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione** e **Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo**

Aggiunta nuovo account di posta elettronica

### Impostazioni posta elettronica Internet

Server della posta in uscita

Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione

Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo

Accedi con


Nome utente:

Password:


Memorizza password

Richiedi autenticazione password di protezione (SPA)

5. Selezionare il Tab **Impostazioni avanzate** e configurare la sezione **Numeri porte server** come in figura, inserendo il numero delle porte ed il certificato SSL. Cliccare su **OK**




## 6. Cliccare su **Fine**




## Configurazione Outlook 2007 in POP3

1. Dal menù **Strumenti** selezionare **Impostazioni account**



2. Selezionare l'account di posta già configurato su Outlook e cliccare su **Cambia**



3. Modificare i parametri come in figura. Cliccare su **Altre Impostazioni**

Aggiunta nuovo account di posta elettronica

**Impostazioni posta elettronica Internet**  
Tutte le seguenti impostazioni sono necessarie per il funzionamento dell'account di posta elettronica.

**Informazioni utente**

Nome: Mario Rossi  
Indirizzo posta elettronica: mario.rossi@regione.sicilia.it

**Informazioni server**

Tipo account: POP3  
Server posta in arrivo: pop3.pelconsp.aruba.it  
Server posta in uscita (SMTP): smtp.pelconsp.aruba.it

**Informazioni accesso**

Nome utente: mario.rossi@regione.sicilia.it  
Password: \*\*\*\*\*  
 Memorizza password

Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)

**Prova impostazioni account**

Dopo aver immesso le informazioni richieste, è consigliabile provare l'account scegliendo il pulsante in basso. È necessaria la connessione di rete.

Prova impostazioni account ...

Altre impostazioni ...

< Indietro Avanti > Annulla

4. Selezionare il Tab **Server della posta in uscita** e mettere il check su **Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione e Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo**

Aggiunta nuovo account di posta elettronica

**Impostazioni posta elettronica Internet**

Generale | **Server della posta in uscita** | Connessione | Impostazioni avanzate | Cartelle

Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione

Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo

Accedi con

Nome utente:

Password:


Memorizza password

Richiedi autenticazione password di protezione (SPA)


OK Annulla

5. Selezionare il Tab **Impostazioni avanzate** e configurare la sezione **Numeri porte server** come in figura, inserendo il numero delle porte ed il certificato SSL. Cliccare su **OK**







## 6. Cliccare su **Fine**




## Configurazione dispositivi Android o iOS

1. Dal proprio dispositivo mobile, cliccare sul pulsante **Impostazioni**, aprire l'app Mail e cliccare su **Account - Aggiungi account - Altro**, di seguito le immagini esplicative per entrambi i sistemi Android e iOS:



2. Digitare l'account di posta elettronica (indicando anche il nome del dominio) e premere su **Avanti**



3. Selezionare **Account IMAP** ed inserire i seguenti parametri:

- **Server IMAP:** imap.pelconsip.aruba.it
- **Porta:** 993
- **Tipo di sicurezza:** SSL/TLS
- **Nome utente:** l'account di posta elettronica (indicando anche il nome del dominio)
- **Password:** dell'account di posta elettronica
- **Server SMTP:** smtp.pelconsip.aruba.it
- **Porta:** 465
- **Tipo di sicurezza:** SSL/TLS
- **Nome utente:** l'account di posta elettronica (indicando anche il nome del dominio)
- **Password:** dell'account di posta elettronica

di seguito una immagine esplicativa per entrambi i sistemi Android e iOS:

#### Android

The screenshot shows the 'Impostazione account' screen on an Android device. The status bar at the top shows 57% battery and 16:30. The screen is titled 'Impostazione account'. It contains several input fields and a checkbox:

- Server:** imap.pelconsip.aruba.it
- Porta:** 993
- Tipo di sicurezza:** SSL/TLS >
- Prefisso percorso IMAP:** (empty field)
- Server SMTP:** smtp.pelconsip.aruba.it
- Porta:** 465
- Richiedi accesso:**
- Nome utente:** (redacted)
- Password:** (redacted)

At the bottom, there are two buttons: 'Indietro' and 'Avanti'.

#### iOS

The screenshot shows the 'Account' setup screen on an iOS device. The status bar at the top shows 16:50. The screen is titled 'Account' and has 'Annulla' and 'Avanti' buttons at the top. It is divided into two sections:

- SERVER POSTA IN ARRIVO:**
  - Nome host:** imap.pelconsip.aruba.it
  - Nome utente:** (redacted)
  - Password:** (redacted)
- SERVER POSTA IN USCITA:**
  - Nome host:** smtp.pelconsip.aruba.it
  - Nome utente:** (redacted)
  - Password:** (redacted)